

Arrêter et désinstaller le connecteur BCDI/e-sidoc

27/01/2012

Guide de désinstallation


Lors d'une mise à jour du serveur BCDI, ou lors d'une mise à jour manuelle du connecteur BCDI/e-sidoc, les fichiers du connecteur vont être modifiés.

Or, lorsqu'un programme est en cours de fonctionnement, il ne peut pas être modifié.

Il faut impérativement arrêter le connecteur avant d'effectuer une mise à jour.

Si le connecteur est déployé en tant que service Windows, il faut aussi le désinstaller.



I. CONNECTEUR DEPLOYE EN TANT QUE PROGRAMME


Votre connecteur est déployé en tant que programme si vous voyez l'icône e-sidoc  dans la barre de tâches Windows.

Il peut avoir été lancé manuellement ou automatiquement, grâce à l'option « Lancement automatique au démarrage de Windows ».

1. Arrêt du programme

Pour arrêter le programme, suivez la procédure suivante :

- Il faut attendre qu'il ne soit plus occupé avant de l'arrêter. Si l'icône de veille  est visible, le connecteur n'est plus occupé ;
- Cliquez sur l'icône  : La fenêtre suivante apparaît :



- Cliquez sur « Quitter » ;
- Répondez Oui à la confirmation « Cette application ne fera plus d'exportation périodique après sa fermeture ! Confirmez-vous ? ».


Le connecteur est maintenant arrêté. Lorsqu'il est déployé en tant que programme, il n'est pas utile de le désinstaller pour procéder à la mise à jour.

II. CONNECTEUR DEPLOYE EN TANT QUE SERVICE WINDOWS

Il faut se placer sur le poste qui a déployé le connecteur et disposer des droits d'administration.


1. Arrêter le service du connecteur

Lancez votre gestionnaire de services Windows (clic droit sur Poste de travail, Gérer, Services et applications, Services) vous devez retrouver dans la liste des services Windows le service du connecteur Bcdi → esidoc :



Si le service est démarré, il faut maintenant l'arrêter:


- Faites un clic droit sur le service et cliquez sur Arrêter :




Le connecteur est maintenant arrêté. Lorsqu'il est déployé en service Windows, il faut le désinstaller avant de procéder à la mise à jour.

2. Désinstallation du service du connecteur

Pour désinstaller le connecteur, suivez la procédure suivante :

- arrêtez le service ;
- cliquez sur le bouton **Démarrer** ;
- cliquez sur **Exécuter...** ;
- cliquez sur le bouton **Parcourir** ;
- Allez dans `\BcdiServ\Prog` pour sélectionner le fichier  `SvcExportBcdi.exe` ;
- Vous obtenez alors la ligne de commande : `\BcdiServ\Prog\SvcExportBcdi.exe` ;
- Placez alors votre curseur au bout de cette ligne de commande pour ajouter « Espace /uninstall » (notez bien l'espace entre le exe et le /) ;
- Vous obtenez alors :



- Cliquez sur Ok pour lancer la désinstallation du service ;
- Vous devez voir apparaître le message suivant :



Le service connecteur est maintenant désinstallé.

Vous pouvez procéder à la mise à jour.

N'oubliez pas de le réinstaller après la mise à jour.